ダイヤルアップの設定方法

Windows XP

・この操作説明書は、「一般電話回線」「ＩＳＤＮ回線」「フレッツＩＳＤＮ」「ＰＨＳ（PIAFS 方式）」「モバイルプラン(AIR-EDGE)」「モバイルオプション(AIR-EDGE)」をお使いの場合にご利用ください。
・お手元に「承り書」をご用意ください。
・あらかじめモデムなどをインストールしておく必要があります。（機器付属マニュアルを参照）
・Windows XP はマイクロソフト社によるサポートが終了しました。動作に関するお問合せや不具合対応などのサポートはできかねますのでご了承ください。

★設定手順１

1．スタートから「コントロールパネル」を開き、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



2．上から１つめ「インターネット接続のセットアップや変更を行う」をクリックします。



3．「接続」タブをクリックし、「セットアップ」ボタンをクリックします。

4．「新しい接続ウィザード」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



5．上から１つめ「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。



6．上から２つめ「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックします。



7．上から１つめ「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。



８．「接続名」の画面が表示されます。ISP 名に「okbnet」
と入力し、「次へ」をクリックします。
※任意の名前で結構です。



９．「接続するアクセスポイントの電話番号」を入力し、
「次へ」をクリックします。

※アクセスポイントは、本書巻末の
「ダイヤルアップ電話番号一覧」をご覧ください。

以下の場合、別途費用が発生します
・フレッツ ISDN 契約者が専用電話番号（1492）以外のアクセスポイントへ接続した場合
・モバイルプラン・モバイルオプション契約者がモバイル専用アクセスポイント以外のアクセスポイントへ接続した場合
ワンナンバーについて
・インターネット利用時の電話料金明細は、「NTT コミュニケーションズ 利用分」と記載されます
（マイライン、マイラインプラス契約関係なし）
・テレホーダイ、i-アイプラン、タイムプラス等の NTT 各種割引サービスのご利用はできません
モバイル端末利用時は、ご契約内容や通信速度等により設定方法が異なるため、利用形態をご確認のうえ設定ください

１０．「インターネットアカウント情報」を入力します。

以下のように設定し、「次へ」をクリックします。

※半角(英小文字／数字)で入力します。



設定項目	接続方法	設定方法
ユーザ名	一般電話回線 ISDN 回線 フレッツ ISDN PHS（PIAFS2.1）	「承り書」記載の「ユーザ名」 **入力)ﾕｰｻﾞ名@okbnet.ne.jp** 例：tar123@okbnet.ne.jp
	モバイルプラン モバイルオプション	「承り書」記載の「ユーザ名」 入力) **動的 IP:mobile-ﾕｰｻﾞ名@okbnet.ne.jp** **固定 IP:mobile-ﾕｰｻﾞ名@airh1.okbnet.ne.jp** 例(動的 IP の場合)：mobile-tar123@okbnet.ne.jp
パスワード		承り書記載の「パスワード」 ※自身で変更の場合は変更後のパスワード
パスワードの確認入力		確認のため、もう一度**パスワード**を入力
この接続のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ﾌｧｲｱｳｫｰﾙをｵﾝにする ※Windows XP SP2 では、この項目はありません		通常、チェックします

１１．これで接続ウィザードは完了です。「完了」をクリックします

※デスクトップに接続アイコンのショートカットを作成する場合は、「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」をチェックします。

★設定手順２

１．スタートから「接続」－「すべての接続の表示」をクリックします。

２．「ダイヤルアップ」の「okbnet」のアイコンの上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

３．「全般」タブの内容を確認します。

「接続の方法」：お客様がお使いのモデムを選択

「ダイヤル情報を使う」にチェックし、「ダイヤル情報」ボタンをクリックします。

４．「編集」ボタンをクリックします。

5．所在地情報を確認します。

所在地の確認

国/地域：日本
市外局番：ご利用される所在地の市外局番

ダイヤル方法の確認

「トーン」：ご利用回線がプッシュ回線の場合
「パルス」：ご利用回線がダイヤル回線の場合

設定後、「ＯＫ」をクリックし、
再び「ＯＫ」をクリックします。



6．「オプション」タブをクリックし、内容を確認します。

「ダイヤルオプション」：
「接続中に進行状況を表示する」
「名前、パスワード、証明書などの入力を求める」
「電話番号の入力を求める」
の３つにチェック



7．「セキュリティ」タブをクリックし、内容を確認します。

「セキュリティオプション」：
「標準（推奨設定）」にチェック



8．「ネットワーク」タブをクリックします。

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」が「PPP：Windows 95/98/NT4/2000,Internet」に設定されていることを確認

「設定」をクリックします。



９．「PPP 設定」

「ソフトウェアによる圧縮を行う」にのみチェック



「ＯＫ」をクリックします。

１０．次に「ネットワーク」タブの「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

１１．プロトコルを設定します。

「IP アドレスを自動的に取得する」にチェック

「次の DNS サーバーのアドレスを使う」にチェック

「優先 DNS サーバー」には
210.238.68.21 を入力
「代替 DNS サーバー」には
210.238.68.12 を入力

最後に「ＯＫ」をクリックします。

１２．「詳細設定」タブをクリック

「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する」にチェック

※Windows XP SP2 では、「設定」をクリックし、通常、「有効」にします。



「ＯＫ」をクリックします。

※以上でインターネット接続に必要な設定は完了です。

１３．接続アイコンをダブルクリックし、接続できることを確認します。
「ダイヤル」をクリックします。

１４．右図のようなウィンドウが表示され、画面右下に接続アイコンが格納されたら接続完了です。



１５．接続を切断します。画面右下に格納された接続アイコンを右クリックし「切断」をクリックします。

お問合せ窓口
共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局
TEL　０５８４－７７－２８０４　　FAX　０５８４－７７－２８４４
E-mail　info@okbnet.ne.jp
URL　　http://www.okbnet.ne.jp/
サポート時間：平日　９：００～１７：００

◆ダイヤルアップ電話番号一覧

一般電話回線/ISDN 回線 ※ﾜﾝﾅﾝﾊﾞｰ（全国同一番号）		0570-010-987
フレッツ ISDN ※OKBNET「ﾌﾚｯﾂｵﾌﾟｼｮﾝ(ISDN)」のご契約が必要です。 ※NTT との「ﾌﾚｯﾂ ISDN」のご契約が必要です。		1492
PHS（PIAFS2.1） ※PHS の機種により、設定方法が異なるため取扱説明書をご覧ください。 ※発信者番号を通知するよう PHS の設定をしてください。		0088-36-3636
	64K	0088-36-3636##4
	32K	0088-36-3636##3

モバイル(AIR-EDGE)

※OKBNET「モバイルオプション」または「モバイルプラン」のご契約が必要です。
※以下の「ソフトバンクの提供するサービス」に対応しています。別途、ソフトバンクとのご契約が必要です。
※ソフトバンクとの契約内容により、設定する電話番号が異なります。ご確認のうえご利用ください。

新つなぎ放題	8x	0570-570-778##64
	4x	0570-570-778##64
	2x	0570-570-440##64
	1x	0570-570-440##61
ネット 25[PRO]	※1	0570-570-778##64
つなぎ放題[PRO]	※1	0570-570-778##64
ネット 25	4x	0570-570-519##64
	ﾌﾚｯｸｽ ﾁｪﾝｼﾞ	0570-570-519##7
つなぎ放題[4x]	4x※2	0570-570-778##64
つなぎ放題	2x	0570-570-440##64
	1x	0570-570-440##61
パケコミネット[PRO]	※1	0570-570-778##64
パケコミネット	4x	0570-570-778##64
	2x	0570-570-440##64
	1x	0570-570-440##61
データ定額	※2	0570-570-778##64
リアルインターネットプラス	2x	0570-570-440##64
	1x	0570-570-440##61

※1 8x パケット方式/4x パケット方式/2x パケット方式/1x パケット方式
※2 4x パケット方式